

Strom & Zeit sparen mit Windows 7

Die Energieoptionen in Windows 7 funktionieren ähnlich wie in «Vista». Ein mögliches Hindernis ist kann beseitigt werden.

Wenn Sie die Einrichtung der optimalen Energieoptionen von Windows «Vista» noch kennen, werden Sie mit Windows 7 kaum Probleme haben – ausser ein USB-Gerät bewirkt die sofortige Wieder-Aktivierung!

Die Schritt-für-Schritt Anleitung finden Sie im Ratgeber für Windows «Vista» (Download von www.Topten.ch/standby).

Windows 7

Wenn Sie den Computer verlassen wollen, gelangen Sie via «Start»-Knopf zu «Herunterfahren» und rechts davon zu den weiteren Funktionen, auch «Energiesparen». Sie können sogar «Energiesparen» zur ersten angezeigten Herunterfahr-Aktion befördern.

Zu den Energieoptionen gelangen Sie ganz einfach:

«Start»-Knopf ⇒ Systemsteuerung (rechts) ⇒ Energieoptionen

Weiter für verschiedene Einstellungen:

- ⇒ Energiesparplaneinstellungen ändern
- ⇒ Erweiterte Energieeinstellungen ändern, nach unten bis «Energie sparen», + anklicken
- ⇒ Hybriden Standbymodus (und damit Ruhezustand) zulassen: «Ein». Sehr zu empfehlen, damit alles auf der Festplatte gespeichert ist.
- ⇒ Netzschalter und Zuklappen: Auswählen, was geschehen soll, z.B. Ruhezustand.

Sofortigen Wiederstart durch USB-Geräte deaktivieren

USB-Geräte (sogar eine Maus) können bei Windows 7 bewirken, dass der PC aus dem Ruhezustand sofort wieder aufstartet. Wenn dies passiert, gehen sie wie folgt vor:

«Start»-Knopf ⇒ Systemsteuerung (rechts) ⇒ Geräte manager

Angezeigte Geräte, die an USB angeschlossen sind, testen Sie mit Doppelclick auf das Gerät, dann ⇒ Reiter «Energieverwaltung», dort Häkchen entfernen bei "Computer aus dem Ruhezustand aktivieren", bestätigen mit «OK», alle Fenster schliessen. Nun wird der lästige Wiederstart ausbleiben. Achtung: die Aktion muss wiederholt werden, wenn das USB-Gerät an einem anderen USB-Anschluss eingesteckt wird.